



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba
Telefon: 372-2500/6800
Fax: 372-2500/6741, 372-2991
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu

CAESAR-LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA MICROSOFT LIVE MAIL KLIENSZEN

POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSA

Első indításkor fel fogja ajánlani az új postafiók beállítását. Ha ez nem történne meg, új fiókot a felső menü **Fiókok** fülén a legelső **E-mail** gombra kattintva tudunk felvenni.

Itt értelem szerűen fel kell vennünk az adatainkat. Ha alias-t (pl. **gipsz.jakab@btk.elte.hu**) használunk, nyugodtan adjuk meg azt az e-mail cím mezőben.

A **Tovább**ra kattintva be kell állítanunk manuálisan a postafiók szervereinek címét az alábbiak szerint:



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Bejövő kiszolgáló adatai:

- Kiszolgálótípus: **IMAP**
- Kiszolgáló címe: **felhasználónév.mailbox.elte.hu**

Ide a **Caesar-felhasználónevet** kell megadni, amellyel a webmail.elte.hu felületen is bejelentkezünk.

- Port: **993**
- Biztonságos kapcsolat (SSL) szükséges: **BE**
- Hitelesítés a következő használatával: **Egyszerű szöveg**
- Bejelentkezési felhasználónév: **eredeti Caesar-felhasználónév** (pl. gipszjakab)



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Kimenő kiszolgáló adatai:

- A kiszolgáló címe: **felhasználónév.mailbox.elte.hu**

Ide a **Caesar-felhasználónevet** kell megadni, amellyel a webmail.elte.hu felületen is bejelentkezünk

- Biztonságos kapcsolat (SSL) szükséges: **BE**
- Port: **465**
- Hitelesítés a következő használatával: **Egyszerű szöveg**

A postafiók beállítása kész.

Ha további kérdése van, forduljon az Operátori Szolgálat munkatársaihoz.

ALIAS (pl. @btk.elte.hu) BEÁLLÍTÁSA

Ha a postafiók beállításánál nem állítottuk be, hogy az e-mail címünk ne a Caesaros cím legyen, hanem pl. **gipsz.jakab@btk.elte.hu**, akkor ezt a következőképpen tudjuk beállítani:



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

A bal oldali listában a postafiókra jobb egérrel kattintva, majd a **Tulajdonságok** menüpontot kiválasztva tudjuk megadni az alias, mellyel a levélküldésnél a pl. @btk.elte.hu-s címünket tudjuk használni.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

MEGOSZTOTT E-MAIL CÍM BEÁLLÍTÁSA

A kiválasztott postafiókon, melyen a megosztott e-mail címet akarjuk beállítani, jobb egérrel kattintunk, és **Az összes mappa letöltése** menüpontot kiválasztjuk.

Ezután ugyanígy a kiválasztott postafiókon jobb egérrel kattintunk, majd a **Mappák megjelenítése vagy elrejtése** menüpontot választjuk ki.

Itt a megjelenítendő mappák előtt levél ikon van, az elrejtendőkhöz semmi. A mappára kettőt kattintva tudjuk állítani a láthatóságot.

A megosztott e-mail címre érkező levelek az Other_users/megosztott e-mail cím mappában találhatóak.

Az itt található mappákat (az összeset) láthatóvá kell tenni.

Ha további kérdése van, forduljon az Operátori Szolgálat munkatársaihoz.