



Vezeték nélküli hálózat beállítása

(Windows 11 operációs rendszerekhez)

Az alábbi ismertető feltételezi, hogy Windows 11 alapú gépet használunk a vezeték nélküli hálózat elérésére.

Indítsuk el a vezérlőpultot, kattintsunk a Hálózat és Internet menüre, azon belül pedig Hálózat és megosztási központ menüre. Ez a kép fogad minket:

Hálózati és megosztási központ

Vezérlőpult > Hálózat és internet > Hálózati és megosztási központ

Vezérlőpult – kezdőlap

Adapterbeállítások módosítása

Speciális megosztási beállítások módosítása

Online médialejátszás beállításai

Alapvető hálózati adatok megtekintése és kapcsolatok beállítása

Aktív hálózatok megtekintése

Hálózat Nyilvános hálózat	Hozzáférés típusa: Internet Kapcsolatok: Ethernet 3
Alexis 5G 2 Nyilvános hálózat	Hozzáférés típusa: Nincs internetkapcsolat Kapcsolatok: Wi-Fi (Alexis 5G)

Hálózatkezelési beállítások módosítása

- Új kapcsolat vagy hálózat beállítása**
Szélessávú, telefonos vagy virtuális magánhálózati kapcsolat, illetve útválasztó vagy elérési pont beállítása.
- Hibaelhárítás**
Hálózati hibák diagnosztizálása és javítása, illetve hibaelhárítási tudnivalók elérése.

Lásd még:

- Internetbeállítások
- Windows Defender tűzfal


Kattintsunk az „Új kapcsolat vagy hálózat beállítása” menüre.



ELTE
EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba
Telefon: 372-2500/6800
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu


Ezek után válasszuk ki: Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz menüt, majd tovább.





Egy felugró ablak fogad minket, ahol be kell állítani a hálózat nevét.

— □ ×

←  Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz

Adja meg a felvenni kívánt vezeték nélküli hálózat adatait

Hálózat neve:

Biztonság típusa:

Titkosítás típusa:

Biztonsági kulcs: Karakterek elrejtése

A kapcsolat indítása automatikusan

Kapcsolódás akkor is, ha a hálózat nem teszi közzé a nevét (SSID)


Figyelmeztetés: Ezzel a beállítással kockázatoknak teheti ki a számítógép biztonságát.




ELTE
EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba
Telefon: 372-2500/6800
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu

A „Hálózat neve” mezőbe írjuk be hogy „ELTE”



←  Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz

Adja meg a felvenni kívánt vezeték nélküli hálózat adatait

Hálózat neve:

Biztonság típusa:

Titkosítás típusa:

Biztonsági kulcs:
 Karakterek elrejtése

A kapcsolat indítása

Kapcsolódás akkor is, ha a hálózat nem teszi közzé a nevét (SSID)

Figyelmeztetés: Ezzel a beállítással kockázatoknak teheti ki a számítógép biztonságát.


Biztonság típusát állítsuk „WPA2-Enterprise”-ra utána „Tovább”-ra kattintsunk.



ELTE
EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba
Telefon: 372-2500/6800
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu



←  Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz


A hozzáadás sikerült: ELTE

→ [Kapcsolat beállításainak módosítása](#)

Megnyitja a kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelt a beállítások módosításához.

Bezárás

Hozzáadás sikerült, „**Kapcsolat beállításainak módosítása**”. Kattintsunk erre a menüre.



Az új ablakban a „Biztonság” fülre kattintás után a „Beállítások” gombra kattintsunk.



ELTE
EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba
Telefon: 372-2500/6800
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu

Protected EAP tulajdonságai

Kapcsolódáskor:

- Kiszolgáló identitásának ellenőrzése a tanúsítvány érvényesítésével
- Kapcsolódás a következő kiszolgálókhoz (példák: srv1; srv2; *.srv3.com):

Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatók:

- AAA Certificate Services
- Certum CA
- Certum Trusted Network CA
- Class 3 Public Primary Certification Authority
- COMODO RSA Certification Authority
- DigiCert Assured ID Root CA
- DigiCert CS RSA4096 Root G5
- DigiCert Global Root CA

Értesítések megjelenítése csatlakozás előtt:

Hitelesítési mód:

- Gyors újracsatlakozás engedélyezése
- Kriptografikus azonosító nélküli kiszolgálók kapcsolatának bontása
- Identitásvédelem engedélyezése

Az első két bekarikázott jelölőnégyzet legyen kipipálva, kiszolgálónak írjuk be, hogy „noc.elte.hu” illetve legyen bepipálva az "AAA Certificate Services".

Okézzuk le az ablakokat, és máris használhatjuk újra az ELTE WiFi szolgáltatását.

Előfordulhat, hogy a Windows ismét bekéri a felhasználói nevet és jelszót, ekkor adjuk meg azt is.