



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

WiFi tanúsítványcsere segédlet (10 operációs rendszerekhez)

Az alábbi ismertető feltételezi, hogy Windows 10 alapú gépet használunk a vezeték nélküli hálózat elérésére.

Indítsuk el a vezérlőpultot, kattintsunk a Hálózat és Internet menüre, azon belül pedig Hálózat és megosztási központ menüre.

Alapvető hálózati adatok megtekintése és kapcsolatok beállítása

Aktív hálózatok megtekintése

ELTE

Nyilvános hálózat

Hozzáférés típusa: Internet

Kapcsolatok:  Wi-Fi (ELTE)

Hálózatkezelési beállítások módosítása



Új kapcsolat vagy hálózat beállítása


Szélessávú, telefonos vagy virtuális magánhálózati kapcsolat, illetve útválasztó vagy elérési pont beállítása.



Hibaelhárítás

Hálózati hibák diagnosztizálása és javítása, illetve hibaelhárítási tudnivalók elérése.

Kattintsunk a „Wi-Fi (ELTE)” lehetőségre.



Fent válasszuk ki a „Vezeték nélküli tulajdonságok” gombot.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

ELTE - vezeték nélküli hálózat tulajdonságai

Kapcsolat Biztonság

Biztonság típusa: WPA2-Enterprise

Titkosítás típusa: AES

Válassza ki a hálózati hitelesítés módszerét:

Microsoft: Védett EAP (PEAP) Beállítások

☒ Hitelesítő adatok megjegyzése a kapcsolathoz minden bejelentkezéskor

Speciális beállítások

OK Mégse

Az új ablakban a „Biztonság” fülre kattintás után a „Beállítások” gombra kattintsunk.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Az első két bekarikázott jelölőnégyzet legyen kipipálva, kiszolgálónak írjuk be, hogy „noc.elte.hu”, és a hitelesítés szolgáltatónak pipáljuk be a „AAA Certificate Services”
Okézzuk le az ablakokat, és máris használhatjuk újra az ELTE WiFi szolgáltatását.
Előfordulhat, hogy a Windows ismét bekéri a felhasználói nevet és jelszót, ekkor adjuk meg azt is.

Probléma esetén, további segítségért forduljon az ELTE IIG Operátori

Szolgálatához bizalommal !