



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba
Telefon: 372-2500/6800
Fax: 372-2500/6741, 372-2991
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu

CAESAR-LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA MICROSOFT OUTLOOK 2003 KLIENSZEN

POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSA

Az Outlook 2003 az Office 2003 irodai csomag része.

Indítás után egyből feljön az új postafiók beállításához használható ablak. Ha ez nem történne meg (pl. mert már korábban volt beállított fiók vagy már próbálkoztunk), akkor az **Eszközök** menü > **E-mail fiókok...** menüpont > **E-mail** rész > **Új e-mail fiók hozzáadása** pontban érhető el.

Először meg kell adnunk a fiók típusát, ez **IMAP**.

A következő ablakban ki kell töltenünk a postafiókhoz tartozó adatokat:




Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba
Telefon: 372-2500/6800
Fax: 372-2500/6741, 372-2991
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu

- *Név:* a név, mely a feladó mezőben meg fog jelenni
- *E-mail cím:* az e-mail címünk, itt megadható alias is, mint pl. **gipszjakab@btk.elte.hu**
- *Bejövő levelek kiszolgálója (IMAP):* **felhasznalonev.mailbox.elte.hu**
- *Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP):* **felhasznalonev.mailbox.elte.hu**

Ide a **Caesar-felhasználónevet** kell megadni, amellyel a webmail.elte.hu felületen is bejelentkezünk (pl. **gipszjakab**).

- *Felhasználónév:* Caesaros felhasználónév (pl. **gipszjakab**)
- *Jelszó:* Caesaros jelszó



Mielőtt azonban továbbmennénk, a kell kattintani.


Itt a **Kimenő levelek kiszolgálója** fülön be kell kapcsolni **A kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel** dobozt.

Alatta **A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** lehetőség a helyes.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba
Telefon: 372-2500/6800
Fax: 372-2500/6741, 372-2991
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu

A **Speciális** fülön be kell állítani a kiszolgálók titkosítását és portját.



A kimenő levelek (SMTP) portja: **465**

A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel: **BE**

A beérkező levelek (IMAP) portja: **993**

A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel: **BE**

Az OK-ra kattintva eltűnik ez az ablak, majd alul a Tovább lehetőséggel végeztünk a beállítással.

ALIAS (pl. @btk.elte.hu) BEÁLLÍTÁSA

Ha a postafiók beállításánál nem állítottuk be, hogy az e-mail címünk ne a Caesaros cím legyen, hanem pl. **gipsz.jakab@btk.elte.hu**, akkor ezt a következőképpen tudjuk beállítani:

Ehhez a bal oldali listában a frissen létrehozott fiókon belül (**felhasználónév.mailbox.elte.hu**) a Beérkezett üzenetekre kell kattintanunk és kijelölnünk. Ezek után a beállítási felület az **Eszközök** menü > **E-mail fiókok...** menüpont > **E-mail** rész > **Létező e-mail fiók megjelenítése vagy módosítása** pontban érhető el. Ezen belül a postafiókunkat kijelölve (**felhasználónév.mailbox.elte.hu**) és utána a **Módosításra** kattintva tudjuk megváltoztatni az **E-mail cím** részben a címünket.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

MEGOSZTOTT E-MAIL CÍM BEÁLLÍTÁSA

A kiválasztott postafiókon, melyen a megosztott e-mail címet akarjuk beállítani (**felhasználónév.mailbox.elte.hu**), jobb egérrel kattintunk, és **IMAP-mappák** menüpontot kiválasztjuk.

A megfelelő ablakban először le kell kérdezni a szervertől az összes elérhető mappa listáját. Ezt a Lekérdezés gombra kattintva tehetjük meg.

Ezek után meg kell keresni az **Other_users** mappa alatt a megosztott e-mail címet, ki kell jelölni (**az összes almappát is!**), és az Előfizetésre kattintva meg fog jelenni a bal oldali mappalistában.

Ezek után megjelenik az összes mappa és levél a bal oldali listában.