



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991


E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

CAESAR-LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS KLIENSZEN

POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSA

Az Outlook Express a Windows XP beépített levelezője. A beállítási segédlet a 6-os verzióhoz készült.



Indítás után egyből feljön az új postafiók beállításához használható ablak. Ha ez nem történne meg (pl. mert már korábban volt beállított fiók vagy már próbálkoztunk), akkor az **Eszközök** menü > **Fiókok...** menüpont > **Levelezés** fül > **Hozzáadás** > **Levelezés...** pontban érhető el.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Internetcsatlakozás varázsló

Internetes e-mail cím

Az e-mail cím az a cím, amelynek segítségével mások kapcsolatba léphetnek Önnel.

E-mail cím: gipszjakab@caesar.elte.hu

Például: totbela@microsoft.com

< Vissza Tovább > Mégse

Először meg kell adnunk a nevet, melyet a küldő mezőben látni szeretnénk, majd a **Tovább >** gombra kattintva a caesaros e-mail címünket kell beírni (pl. **gipszjakab@caesar.elte.hu**).

Internetcsatlakozás varázsló

E-mail kiszolgálók

A beérkező levelek kiszolgálója IMAP kiszolgáló.

Beérkező levelek (POP3, IMAP vagy HTTP) kiszolgálója:
gipszjakab.mailbox.elte.hu

Az SMTP-kiszolgáló az a kiszolgáló, amely a kimenő leveleket kezeli.
Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója:
gipszjakab.mailbox.elte.hu

< Vissza Tovább > Mégse

A beérkező levelek kiszolgálója: **IMAP**

Kiszolgáló (mind a beérkező, mind a kimenő levelek részben):

felhasználónév.mailbox.elte.hu

Ide a **Caesar-felhasználónevet** kell megadni, amellyel a webmail.elte.hu felületen is bejelentkezünk (pl. **gipszjakab**).

Ha ezeket beírtuk, kattintsunk a **Tovább >** gombra.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Itt meg kell adnunk a caesaros felhasználónevünket, ugyanazt, mint az előbb.

Ide a **Caesar-felhasználónevet** kell megadni, amellyel a webmail.elte.hu felületen is bejelentkezünk (pl. **gipszjakab**).

Illetve kell még a caesaros jelszó is, majd **Tovább >** gomb.

A beállítás végén kattintsunk a Befejezésre, és az első lépésekkel készen is vagyunk.

A Caesar titkosított csatornán kommunikál, így a biztonsági beállításokat még utólag kell konfigurálnunk.

Ehhez a bal oldali listában a frissen létrehozott fiókra (**felhasználónév.mailbox.elte.hu**) kell jobb egérrel kattintani, majd a **Tulajdonságok** menüpontot, ezután pedig a megjelenő ablakban a **Biztonság** fület kell kiválasztani.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

A kimenő levelek (SMTP) portja: **465**

A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel: **BE**

A beérkező levelek (IMAP) portja: **993**

A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel: **BE**


Végezetül az **Alkalmazra** kattintva elmentjük a beállításokat és az **OK**-val kilépünk ebből az ablakból.

A levelezés beállítása ezzel kész.

ALIAS (pl. @btk.elte.hu) BEÁLLÍTÁSA

Ha a postafiók beállításánál nem állítottuk be, hogy az e-mail címünk ne a Caesaros cím legyen, hanem pl. **gipsz.jakab@btk.elte.hu**, akkor ezt a következőképpen tudjuk beállítani:

Ehhez a bal oldali listában a frissin létrehozott fiókra (**felhasználónév.mailbox.elte.hu**) kell jobb egérrel kattintani, majd a **Tulajdonságok** menüpontot választani.





Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

Fax: 372-2500/6741, 372-2991

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Itt a névnél meg kell adni a használni kívánt nevet, az e-mail címhez pedig az alias.

Így a levél küldésénél a feladó mezőben ez a cím fog megjelenni.

gipszjakab.mailbox.elte.hu tulajdonságai

Általános Kiszolgálók Kapcsolat Biztonság Speciális IMAP

Postafiók

Adjon meg egy nevet, amellyel később ezekre a kiszolgálókra hivatkozhat. Például "Munka" vagy "Microsoft kiszolgáló".

gipszjakab.mailbox.elte.hu

Felhasználói információ

Név: Gipsz Jakab

Cég:

E-mail cím: gipszjakab@btk.elte.hu

Válaszcím:

A levelek fogadása és szinkronizálása ezen a fiókon is történjen meg

OK Mégse Alkalmaz

MEGOSZTOTT E-MAIL CÍM BEÁLLÍTÁSA

A kiválasztott postafiókon, melyen a megosztott e-mail címet akarjuk beállítani, jobb egérrel kattintunk, és **IMAP-mappák** menüpontot kiválasztjuk.

A megjelölő ablakban meg kell keresni az **Other_users** mappát, azon belül lesznek a megosztott e-mail címre érkezett levelek.

Itt ki kell jelölni az összes mappát, és a Megjelenítésre kell kattintani.

Ezek után megjelenik az összes mappa és levél a bal oldali listában.