



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800


E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Vezeték nélküli hálózat beállítása (Windows 10 operációs rendszerekhez)

Az alábbi ismertető feltételezi, hogy Windows 10 alapú gépet használunk a vezeték nélküli hálózat elérésére.

Indítsuk el a vezérlőpultot, kattintsunk a Hálózat és Internet menüre, azon belül pedig Hálózat és megosztási központ menüre. Ez a kép fogad minket:



Kattintsunk az „Új kapcsolat vagy hálózat beállítása” menüre.




Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Ezek után válasszuk ki: Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz menüt, majd tovább.





Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Egy felugró ablak fogad minket, ahol be kell állítani a hálózat nevét.

← Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz

Adja meg a felvenni kívánt vezeték nélküli hálózat adatait

Hálózat neve:

Biztonság típusa:

Titkosítás típusa:

Biztonsági kulcs: Karakterek elrejtése

A kapcsolat indítása automatikusan

Kapcsolódás akkor is, ha a hálózat nem teszi közzé a nevét (SSID)

Figyelmeztetés: Ezzel a beállítással kockázatoknak teheti ki a számítógép biztonságát.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

A „Hálózat neve” mezőbe írjuk be hogy „ELTE”

The screenshot shows a Windows network setup window titled "Csatlakozás kézzel vezeték nélküli hálózathoz". The main instruction is "Adja meg a felvenni kívánt vezeték nélküli hálózat adatait". The "Hálózat neve:" field contains "ELTE". The "Biztonság típusa:" dropdown menu is open, showing options: "Nincs hitelesítés (nyílt)", "WEP", "WPA3-Personal", "WPA2-Personal", "WPA2-Enterprise" (highlighted), and "802.1x". There are checkboxes for "A kapcsolat indítása automatikusan", "Karakterek elrejtése", and "Kapcsolódás akkor is, ha a hálózat nem teszi közzé a nevét (SSID)". A warning message at the bottom states: "Figyelmeztetés: Ezzel a beállítással kockázatokat teheti ki a számítógép biztonságát." Buttons for "Tovább" and "Mégse" are at the bottom right.

Biztonság típusát állítsuk „WPA2-Enterprise”-ra utána „Tovább”-ra kattintsunk.




Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu



Hozzáadás sikerült, „**Kapcsolat beállításainak módosítása**”. Kattintsunk erre a menüre.




Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu



Az új ablakban a „Biztonság” fülre kattintás után a „Beállítások” gombra kattintsunk.



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 szoba
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A. szoba

Telefon: 372-2500/6800

E-mail: operator@elte.hu

Honlap: iig.elte.hu

Az első két bekarikázott jelölőnégyzet legyen kipipálva, kiszolgálónak írjuk be, hogy „noc.elte.hu” illetve legyen bepipálva az "AAA Certificate Services".

Okézzuk le az ablakokat, és máris használhatjuk újra az ELTE WiFi szolgáltatását. Előfordulhat, hogy a Windows ismét bekéri a felhasználói nevet és jelszót, ekkor adjuk meg azt is.